

Aktivierung der SSL-/TLS-Verschlüsselung

Sie finden in diesem Dokument Anleitungen für verschiedene E-Mailprogramme. Über die Links gelangen Sie direkt zur gewünschten Anleitung.

[Microsoft Outlook 365](#)

[Windows 10 Mail APP](#)

[Mozilla Thunderbird](#)

[Microsoft Outlook 2010](#)

[Google Mail \(Android Vers. 10\)](#)

[Apple Mail \(iOS 13.6.1\)](#)

[Reine Serverdaten ohne Anleitung](#)

Bitte haben Sie Verständnis, dass es uns nicht möglich ist, dass wir für alle E-Mailprogramme eine Anleitung zur Verfügung stellen können. Die angegebenen Serverdaten können aber für alle Programme genutzt werden.

M-net Telekommunikations GmbH

Frankfurter Ring 158
80807 München

Kostenlose Infoline: 0800 / 2906090


Microsoft Outlook 365

Bitte beachten Sie, dass auch beim ersten Anlegen eines E-Mail-Kontos diese Schritte durchgeführt werden müssen, da Outlook 365 veraltete Serverdaten voreingestellt hat. Dies führt sonst zu Zertifikatsfehlermeldungen und somit zu Problemen bei Empfang und Versand von E-Mails.

Outlook 365 wird auch als Outlook 2016 oder 2019 bezeichnet je nach installierter Version.

Starten Sie Outlook 365

1. Klicken Sie auf „Datei“ und wählen Sie danach das entsprechende E-Mail-Konto aus. Klicken Sie dann auf „Kontoeinstellungen“ -> „Servereinstellungen“.



2. Im neuen Fenster werden die Einstellungen für eingehende und ausgehende E-Mails festgelegt.
3. Geben Sie bei „[Eingehende E-Mail](#)“ als „Benutzername“ Ihre komplette E-Mail-Adresse und als „Kennwort“ das von Ihnen im Kundenportal zu dieser E-Mail-Adresse eingerichtete Kennwort ein.


Tragen Sie für **IMAP** den Server **imap.mnet-online.de** und Port **143** ein und wählen als Verschlüsselungsmethode **STARTTLS** aus.

Für **POP3** verwenden Sie den Server **pop.mnet-online.de** und Port **995** und setzen den Haken bei „**Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL/TLS)**“

Bei „[Ausgehende E-Mail](#)“ geben Sie als Server **mail.mnet-online.de** sowie als Port **587** ein und wählen als Verschlüsselungsmethode **STARTTLS**

Bitte stellen Sie sicher, dass der Haken bei „**Mein Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung**“ gesetzt und „**Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden**“ ausgewählt ist. Klicken Sie danach auf weiter.

Beispiel IMAP:



IMAP-Kontoeinstellungen
Ihre E-Mailadresse

Eingehende E-Mail ^

Benutzername

Kennwort

Kennwort speichern


Server Port

Verschlüsselungsmethode

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Ausgehende E-Mail v

Beispiel POP3:



POP-Kontoeinstellungen
Ihre E-Mailadresse

Eingehende E-Mail ^

Benutzername

Kennwort


Kennwort speichern

Server Port


Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL/TLS)

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Ausgehende E-Mail v



4. Wenn alle Einstellungen korrekt sind erscheint nach einer kurzen Prüfung folgendes Fenster. Klicken Sie dort auf „Vorgang abgeschlossen“.




Windows 10 Mail App

Bei der Windows 10 Mail App gibt es eine Besonderheit bei der Einrichtung des Posteingangs- und Postausgangsservers. Hier müssen die Ports direkt zusammen mit dem Server angegeben werden. Bitte beachten Sie dazu Punkt 4 der Anleitung.

Starten Sie die Windows 10 Mail App

1. Klicken Sie links auf „Konten“ und dann auf das entsprechende E-Mail-Konto.



2. Im neuen Fenster sehen Sie Ihre E-Mailadresse sowie das Feld für Ihr Kennwort und den von Ihnen festgelegten Kontonamen. Klicken Sie in diesem Fenster auf [„Synchronisierungseinstellungen für Postfach ändern“](#)

Kontoeinstellungen

Kontoeinstellungen

✉ Ihre E-Mailadresse

Benutzername
Ihre E-Mailadresse

Kennwort
Passwort Ihrer E-Mailadresse


Kontoname
Ihr Kontoname

Synchronisierungseinstellungen für Postfach ändern 3
Optionen zum Synchronisieren von Inhalten.

Konto löschen
Entfernt dieses Konto von Ihrem Gerät.

Speichern Abbrechen

3. Scrollen Sie im neuen Fenster ganz nach unten und klicken Sie auf „[Erweiterte Postfacheinstellungen](#)“




4. Im nun geöffneten Fenster tragen Sie den Posteingangs- sowie den Postausgangsserver ein.

Für **IMAP** verwenden Sie den Server **imap.mnet-online.de:143**


Für **POP3** verwenden Sie den Server **pop.mnet-online.de:995**

Bei **Postausgangsserver (SMTP)** geben Sie **mail.mnet-online.de:587** ein.
Stellen Sie ebenfalls sicher, dass im unteren Bereich **ALLE** Haken gesetzt sind.

Beispiel IMAP:




Beispiel POP3:




5. Klicken Sie dann auf „Fertig“ und auf „Speichern“


6. Sie bekommen nun die Meldung, dass eine Aktion erforderlich ist. Klicken Sie auf das Dreiecksymbol neben Ihrem Postfach und geben Sie dann das zur E-Mailadresse gehörende Kennwort ein. Klicken Sie zum Abschluss auf „[Speichern](#)“. Wenn alle Einstellungen korrekt sind, wird die Windows 10 Mail App Ihre E-Mails wieder ordnungsgemäß abrufen.



Aktion erforderlich


Aktion erforderlich

Aktualisieren Sie das Kennwort für dieses Konto.

 Ihre E-Mailadresse

Benutzername


Kennwort



Mozilla Thunderbird

Starten Sie Thunderbird

1. Klicken Sie oben rechts auf die [vier Striche](#) und wählen Sie „[Konten-Einstellungen](#)“.



2. Im neuen Fenster werden Ihnen links die eingerichteten E-Mailkonten sowie Postausgangsserver und alle Einstellungsmöglichkeiten angezeigt. Klicken Sie unter der entsprechenden E-Mailadresse auf „[Server-Einstellungen](#)“

Im Bereich rechts werden Ihnen nun die Server-Einstellungen für den Posteingang sowie der Servertyp angezeigt.


Als „Benutzername“ tragen Sie Ihre komplette E-Mail-Adresse ein.

Tragen Sie für **IMAP** den Server **imap.mnet-online.de** und Port **143** ein und wählen als Verschlüsselungsmethode **STARTTLS** aus.

Für **POP3** verwenden Sie den Server **pop.mnet-online.de** und Port **995** ein und wählen als Verschlüsselungsmethode ebenfalls **STARTTLS** aus.

In beiden Fällen muss bei **Authentifizierungsmethode** „Passwort, normal“ ausgewählt werden.


Beispiel IMAP:



The screenshot shows the Outlook 'Konten-Einstellungen' window for the account 'anleitung@mnet-mail.de'. The left sidebar is expanded to 'IMAP Ihre E-Mailadresse', with 'Server-Einstellungen' selected and highlighted in blue. A red arrow with the number '2' points to this selection. The main pane shows the following settings:

- Server-Einstellungen**
 - Servertyp: IMAP
 - Server: imap.mnet-online.de
 - Port: 143 (Standard: 143)
 - Benutzername: Ihre E-Mailadresse
- Sicherheit und Authentifizierung**
 - Verbindungssicherheit: STARTTLS
 - Authentifizierungsmethode: Passwort, normal
- Server-Einstellungen**
 - Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen
 - Alle 10 Minuten auf neue Nachrichten prüfen
 - Bei Eingang neuer Nachrichten auf Server sofort benachrichtigen

Beispiel POP3:




The screenshot shows the Outlook 'Konten-Einstellungen' window for the account 'anleitung@mnet-mail.de'. The left sidebar is expanded to 'POP3 Ihre E-Mailadresse', with 'Server-Einstellungen' selected and highlighted in blue. The main pane shows the following settings:


- Server-Einstellungen**
 - Servertyp: POP
 - Server: pop.mnet-online.de
 - Port: 995 (Standard: 110)
 - Benutzername: Ihre E-Mailadresse
- Sicherheit und Authentifizierung**
 - Verbindungssicherheit: STARTTLS
 - Authentifizierungsmethode: Passwort, normal
- Server-Einstellungen**
 - Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen

3. Klicken Sie links auf „[Postausgangs-Server \(SMTP\)](#)“ und wählen Sie den M-net Postausgangserver aus. Klicken Sie dann rechts auf „[Bearbeiten](#)“.

Geben Sie als [Postausgangs-Server](#) **mail.mnet-online.de** sowie als Port **587** ein und wählen als Verschlüsselungsmethode **STARTTLS**. Auch hier muss bei **Authentifizierungsmethode** „**Passwort, normal**“ ausgewählt und als Benutzername Ihre vollständige E-Mailadresse eingetragen werden.

Beispiel Postausgang:






4. Klicken Sie dann auf „Ok“ und schließen Sie den Einstellungs-Tab von Thunderbird.


Outlook 2010

Starten Sie Outlook 2010

1. Klicken Sie auf „[Datei](#)“ und dann zweimal auf „[Kontoeinstellungen](#)“.



2. Im neuen Fenster werden Ihnen die in Ihrem Outlook angelegten E-Mail-Konten angezeigt. Wählen Sie das zu ändernde E-Mail-Konto aus und klicken Sie oben in der Leiste auf „[Ändern](#)“.



3. Im nun geöffneten Fenster werden die Einstellungen für eingehende und ausgehende E-Mails festgelegt.

Geben Sie bei „Eingehende E-Mail“ als „Benutzername“ Ihre komplette E-Mail-Adresse und als „Kennwort“ das von Ihnen im Kundenportal zu dieser Mailadresse eingerichtete Kennwort ein.

Tragen Sie für **IMAP** den Server **imap.mnet-online.de** und für **POP3** **pop.mnet-online.de** ein. In beiden Fällen muss bei Postausgangsserver (SMTP) als Server **mail.mnet-online.de** eingetragen werden.

Um die Port- und Postausgangseinstellungen anzupassen, klicken Sie unten rechts auf „Weitere Einstellungen“ und klicken im neuen Fenster auf den Reiter „Erweitert“.

Für **IMAP** tragen Sie bei Posteingang den **Port 143** und als Verschlüsselung **TLS** ein, bei **POP3** verwenden Sie bei Posteingang den **Port 995** und setzen den Haken bei **„Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL/TLS)“**.

Für den Postausgangsserver wird der Port **587** eingetragen und als Verschlüsselungsmethode wählen Sie bitte **TLS**.

Stellen Sie sicher, dass im Reiter **„Postausgangsserver“** der Haken bei **„Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung“** gesetzt und **„Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden“** ausgewählt ist.

Beispiel IMAP:

✕

Konto ändern

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Kontoeinstellungen testen ...

Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen

Weitere Einstellungen

✕

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein
Gesendete Elemente
Gelöschte Elemente

Postausgangsserver
Verbindung
Erweitert

Serveranschlusnummern

Posteingangsserver (IMAP):

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:

Postausgangsserver (SMTP):

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:

Servertimeout

Kurz Lang 1 Minute

Ordner

Stammordnerpfad:

Beispiel POP3:

✕

Konto ändern

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Kontoeinstellungen testen ...

Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen

✕

Internet-E-Mail-Einstellungen

Serveranschlussnummern

Posteingangsserver (POP3):

Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)

Postausgangsserver (SMTP):

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:

Servertimeout

Kurz Lang 1 Minute


Übermittlung

Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen

Vom Server nach Tagen entfernen

Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt

Postausgangsserver:




The screenshot shows the 'Internet-E-Mail-Einstellungen' dialog box with the 'Postausgangsserver' tab selected. The 'Allgemein' sub-tab is active. The following options are visible:

- Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung
 - Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden
 - Anmelden mit
 - Benutzername:
 - Kennwort:
 - Kennwort speichern
 - Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich
 - Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

Buttons at the bottom: OK, Abbrechen.

4. Klicken Sie dann auf „Ok“ und auf „Weiter“.
5. Haben Sie alles korrekt eingegeben, erscheint nach einer kurzen Prüfung folgendes Fenster, in dem Sie auf „Schließen“ klicken.



The screenshot shows the 'Kontoeinstellungen testen' dialog box. The message reads: 'Alle Tests wurden erfolgreich ausgeführt. Klicken Sie auf "Schließen" um fortzufahren.' Buttons: Anhalten, Schließen.



Below the message, there are two tabs: 'Aufgaben' and 'Fehler'. The 'Aufgaben' tab is selected, showing a table of test results:

Aufgaben	Status
✓ An Posteingangsserver anmelden (IMAP)	Erledigt
✓ Testnachricht senden	Erledigt



Google Mail (Android Vers. 10)

Starten Sie Google Mail

1. Tippen Sie oben links auf die [vier Striche](#) und im folgenden Menü unten auf [„Einstellungen“](#).



2. Im neuen Fenster wählen Sie das entsprechende [E-Mail-Konto](#) aus.



3. Tippen Sie bei „Servereinstellungen auf „[Einstellungen des Eingangsservers](#)“ und tragen

für [IMAP](#) den Server **imap.mnet-online.de** und Port **143** ein und wählen als Sicherheitstyp **STARTTLS** aus.

Für [POP3](#) verwenden Sie den Server **pop.mnet-online.de** und Port **995** und wählen als Sicherheitstyp **SSL/TLS**“.

Tippen Sie danach auf „Fertig“.

Tippen Sie dann auf „[Einstellungen des Ausgangsservers](#)“. Geben Sie als Server **mail.mnet-online.de** sowie als Port **587** ein und wählen als Verschlüsselungsmethode **STARTTLS**.

Bitte stellen Sie sicher, dass „[Anmelden erforderlich](#)“ aktiviert ist.

Beispiel IMAP:

Synchronisierungsoption...

Nutzername
Ihre E-Mailadresse

Passwort
Passwort Ihrer E-Mailadresse

Server
imap.mnet-online.de

Port
143

Sicherheitstyp
STARTTLS

ABBRECHEN FERTIG

Beispiel POP3:

Synchronisierungsoption...

Nutzername
Ihre E-Mailadresse

Passwort
Passwort Ihrer E-Mailadresse

Server
pop.mnet-online.de

Port
995

Sicherheitstyp
SSL/TLS

E-Mail vom Server löschen
Wenn ich sie aus dem Poste..

ABBRECHEN FERTIG

Beispiel Postausgang:

Synchronisierungsoption...

Anmeldung erforderlich

Nutzername
Ihre E-Mailadresse

Passwort
Passwort Ihrer E-Mailadresse

SMTP-Server
mail.mnet-online.de

Port
587

Sicherheitstyp
STARTTLS

ABBRECHEN FERTIG

4. Klicken Sie dann auf „Fertig“.


Apple Mail (iOS 13.6.1)

Entsperren Sie Ihr iPhone / iPad


1. Tippen Sie zunächst auf das Icon, um in die Einstellungen zu gelangen.



2. Scrollen Sie in dem erscheinenden Menü nach unten bis Sie den Punkt „[Passwörter & Accounts](#)“ sehen und tippen Sie auf diesen.



3. Sie sehen nun alle angelegten Accounts, inklusive Ihres [E-Mailaccounts](#).



4. Tippen Sie auf Ihren E-Mailaccount und Sie kommen in die Übersicht des E-Mailaccounts. Um zu den benötigten Einstellungen zu kommen, tippen Sie unten auf „[Erweitert](#)“.

Für [IMAP](#) verwenden Sie den Server **imap.mnet-online.de** und Port **993**.

Für [POP3](#) verwenden Sie den Server **pop.mnet-online.de** und Port **995**.

Nach Anpassung der betreffenden Einstellungen tippen Sie oben auf „Account“ um in das vorherige Menü zurück zu gelangen und danach auf „Fertig“.


Tippen Sie dann im unteren Bereich auf „[SMTP](#)“ um in die Einstellungen für den Postausgang zu kommen. Ihnen werden nun alle von Ihnen verwendeten Postausgangsserver angezeigt. Tippen Sie auf den M-net [Postausgangsserver](#), um die Einstellungen zu öffnen.

Für den [Postausgang](#) verwenden Sie den Server **mail.mnet-online.de** und Port **587**.




Stellen Sie sicher, dass Bei allen [Servereinstellungen](#) „**SSL verwenden**“ aktiviert und „**Authentifizierung Passwort**“ ausgewählt sind.

Nach Anpassung der betreffenden Einstellungen tippen Sie oben auf „Fertig“ und Sie können die Einstellungen verlassen.



Beispiel IMAP:



Beispiel POP3:



Beispiel Postausgang SMTP:



5. Wenn alle Einstellungen korrekt sind, werden Ihre E-Mails nun wieder ordnungsgemäß abgerufen und gesendet.

Serverdaten

IMAP	POP3	Postausgang (SMTP)
imap.mnet-online.de	pop.mnet-online.de	mail.mnet-online.de
Port 143 oder 993	Port 995	Port 587
Verschlüsselung SSL / TLS oder STARTTLS	Verschlüsselung SSL / TLS oder STARTTLS	Verschlüsselung SSL / TLS oder STARTTLS