

**M-net E-Mail-Adressen einrichten
unter
Windows Live Mail**



M-net Telekommunikations GmbH

Emmy-Noether-Str. 2
80992 München
Kostenlose Infoline: 0800 / 90 60 90 8

1) Hinweise


- ▶ Sie benötigen zur Einrichtung der Emailadresse von M-net einen aktiven E-Mail-Account. Diese können Sie im M-net Kundenportal anlegen, ändern und auch löschen.
- ▶ Sie müssen, damit die Emailadresse richtig funktioniert mit dem Internet verbunden sein.
- ▶ Alle Marken- und Produktnamen in dieser Anleitung sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Hersteller!

2) Inhaltsverzeichnis

<u>1. Hinweise Seite</u>	<u>Seite 2</u>
<u>2. Inhaltsverzeichnis Seite</u>	<u>Seite 2</u>
<u>3. M-net E-Mail-Adressen einrichten unter Windows Live Mail</u>	<u>Seite 3</u>

3) M-net E-Mail-Adressen einrichten unter Windows Live Mail


- ✓ öffnen Sie Windowslive Mail
- ✓ klicken Sie auf **E-Mail-Konto hinzufügen**



M-net E-Mail-Adressen einrichten unter Windows Live Mail

es öffnet sich folgendes Fenster

- ✓ geben Sie unter **E-Mail-Adresse**: Ihre M-net-E-Mail-Adresse ein
- ✓ geben Sie unter **Kennwort**: Ihr M-net-E-Mail-Kennwort ein
- ✓ setzen Sie einen Haken unter **Kennwort speichern**
- ✓ geben Sie unter **Anzeigename**: Ihren Namen ein
- ✓ setzen Sie einen Haken unter **Servereinstellungen für das E-Mail-Konto manuell konfigurieren**
- ✓ klicken Sie auf **Weiter**



E-Mail-Konto hinzufügen

Geben Sie nachfolgend die Informationen für Ihr E-Mail-Konto ein:

E-Mail-Adresse:
Beispiel555@hotmail.com [Richten Sie ein kostenloses E-Mail-Konto ein.](#)

Kennwort:
 Kennwort speichern

Unter welchem Namen möchten Sie E-Mails von diesem Konto versenden?


Anzeigename:
Beispiel: Jens Mander

Servereinstellungen für das E-Mail-Konto manuell konfigurieren.

M-net E-Mail-Adressen einrichten unter Windows Live Mail

es öffnet sich folgendes Fenster

- ✓ wählen Sie **Der Posteingangsserver ist ein POP3 Server** aus
- ✓ tragen Sie im Feld **Posteingangsserver:** pop.mnet-online.de ein
- ✓ wählen Sie unter **Anmeldung mit:** Text-Authentifizierung löschen aus
- ✓ tragen Sie im Feld **Anmelde ID:** Ihre M-net-E-Mail-Adresse ein
- ✓ tragen Sie im Feld **Postausgangsserver:** mail.mnet-online.de ein
- ✓ geben Sie unter **Port:** 587 ein
- ✓ setzen Sie einen Haken bei **Postausgangsserver erfordert Authentifizierung**
- ✓ klicken Sie anschließend auf **Weiter**



E-Mail-Konto hinzufügen

[Wo finde ich Informationen zum E-Mail-Server?](#)

Informationen zum Posteingangsserver

Der Posteingangsserver ist ein -Server.

Posteingangsserver: Port:

Dieser Server erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Anmeldung mit:

Anmelde-ID (falls diese von der E-Mail-Adresse abweicht):

Informationen zum Postausgangsserver

Postausgangsserver: Port:


Dieser Server erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Postausgangsserver erfordert Authentifizierung

M-net E-Mail-Adressen einrichten unter Windows Live Mail

es öffnet sich folgendes Fenster

- ✓ Klicken Sie auf **Fertig stellen**



Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihr M-net E-Mail-Konto erfolgreich eingerichtet.