

# Anleitung für E-Mail-Programme

Sie finden in diesem Dokument Anleitungen für verschiedene E-Mail-Programme. Über die Links gelangen Sie direkt zur gewünschten Anleitung.

|   |    |
|---|----|
| <a href="#">Microsoft Outlook (new)</a> .....                           | 2  |
| <a href="#">Windows Mail</a> .....                                      | 7  |
| <a href="#">Apple Mail (iPhone/iPad)</a> .....                          | 12 |
| <a href="#">Mozilla Thunderbird</a> .....                               | 22 |
| <a href="#">Gmail (Android 13)</a> .....                                | 27 |
| <a href="#">Samsung E-Mail</a> .....                                    | 34 |
| <a href="#">E-Mail-Einstellungen für weitere E-Mail-Programme</a> ..... | 37 |

Bitte haben Sie Verständnis, dass es uns nicht möglich ist, dass wir für alle E-Mail-Programme eine Anleitung zur Verfügung stellen können. Die angegebenen Serverdaten können aber für alle Programme genutzt werden.


**M-net Telekommunikations GmbH**

Frankfurter Ring 158  
80807 München  
Kostenlose Infoline: 0800 / 2 90 60 90


# Microsoft Outlook (new)

Starten Sie Outlook (new)

1. Bei der Ersteinrichtung öffnet sich das Fenster zur Einrichtung eines neuen Kontos.
2. Geben Sie bitte Ihre Mailadresse ein und klicken auf **Weiter**.



3. Im folgenden Feld geben Sie bitte das Kennwort Ihrer Mailadresse ein und klicken auf **Mehr anzeigen**. Bitte achten Sie darauf, dass die **empfohlenen Einstellungen** verwendet werden und klicken auf **Weiter**.



Andere

maxi.maler@mnet-mail.de

IMAP/POP-Kennwort \* ⓘ

.....

[Kennwort vergessen?](#)

Mehr anzeigen

Empfohlene Einstellungen verwenden

IMAP-Eingangsserver \* Port \*

imap.mnet-online.de 993


Sicherer Verbindungstyp

SSL/TLS (empfohlen)

**Weiter** Anbieter auswählen

4. Standardmäßig wird die Mailadresse in Outlook (new) als **IMAP-Adresse** angelegt (Mails verbleiben bis zur manuellen Löschung immer auf dem Server).

5. Die nächsten Fenster können Sie jeweils mit **Weiter** durchgehen.



6. Nun kommt noch eine Abfrage von Microsoft, zum **Senden optionaler Daten**. Wenn Sie sich entschieden haben, klicken Sie auf **Annehmen**. Das nächste Fenster können Sie wieder mit **Weiter** durchgehen.

**Gemeinsam besser werden**  
maxi.maler@mnet-mail.de



Wir möchten, dass Sie optionale Diagnose- und Nutzungsdaten freigeben. So können wir uns weiter verbessern. Keine dieser Daten enthält Ihren Namen, E-Mail-Inhalte oder Informationen zu Apps, die nicht mit Outlook in Zusammenhang stehen. [Mehr erfahren](#)

Sollen optionale Daten zu Outlook an Microsoft gesendet werden?

Ja, optionale Daten senden

Nein, keine optionalen Daten senden

**Annehmen**

**Ihre Erfahrungen unterstützen**  
maxi.maler@mnet-mail.de




Outlook umfasst Funktionen, die eine Verbindung mit Onlinedienste herstellen, damit Sie effektiver erstellen, kommunizieren und zusammenarbeiten können. Einige dieser verbundenen Erfahrungen analysieren auch Ihre Inhalte, um Ihnen Vorschläge und Empfehlungen zu geben. Um verbundene Erfahrungen bereitzustellen, sammelt Outlook die erforderlichen Dienstdaten. [Mehr erfahren](#)

Wechseln Sie zum Anpassen Ihrer verbundenen Erfahrungen zu [Datenschutzeinstellungen](#).

**Weiter**

7. Als letzten Schritt können Sie nun Windows Design Einstellungen entweder **übernehmen** oder diesen Punkt **überspringen** und danach selbst festlegen.




8. Ihr Konto ist nun eingerichtet.

# Windows Mail


(wird bald ersetzt durch Outlook)

Starten Sie Windows Mail

1. Bei der Ersteinrichtung öffnet sich das Fenster zur Einrichtung eines neuen Kontos.
2. Wählen Sie bitte **Anderes Konto** aus.



3. Im folgenden Fenster geben Sie Ihre Mailadresse, den Anzeigenamen und das Kennwort Ihrer Mailadresse ein und klicken auf **Anmelden**.
4. Standardmäßig wird die Mailadresse in Windows Mail als **IMAP-Adresse** angelegt (Mails verbleiben bis zur manuellen Löschung immer auf dem Server).



Konto hinzufügen

## Anderes Konto

Für einige Konten sind zusätzliche Schritte zum Anmelden erforderlich.

[Mehr erfahren](#)

E-Mail-Adresse


Ihre Nachrichten unter diesem Namen senden

Kennwort


Wir speichern diese Informationen, damit Sie sich nicht jedes Mal anmelden müssen.

✓ Anmelden ✕ Abbrechen

5. Die nächsten Fenster können Sie jeweils mit **Weiter** durchgehen.




6. Nun kommt noch eine Abfrage von Microsoft, zur Sendung optionaler Daten. Wenn Sie sich entschieden haben, klicken Sie auf **Annehmen**. Das nächste Fenster können Sie wieder mit **Weiter** durchgehen.




7. Als letzten Schritt können Sie nun Windows Design Einstellungen entweder **übernehmen** oder diesen Punkt **überspringen** und danach selbst festlegen.

8. Ihr Konto ist nun eingerichtet.





# Apple Mail (iPhone/iPad)


1. Öffnen Sie die **Einstellungen** von Apple und navigieren zu **Mail** und tippen auf **Accounts**.
2. Tippen Sie auf **Account hinzufügen**.



3. Wählen Sie **Andere** und wählen im nächsten Schritt **Mail-Account hinzufügen** aus.




4. Es öffnet sich ein Fenster. In dieses geben Sie einen **Anzeigenamen**, **E-Mail-Adresse**, **Passwort** und eine **Beschreibung** ein. Anschließend tippen Sie auf **Weiter**.




5. Im nächsten Fenster haben Sie die Wahl zwischen zwei Protokollen beim Posteingangsserver: **IMAP** und **POP3**.  
Bei **IMAP** verbleiben die Mails auf dem Server und werden mit dem Mailprogramm synchronisiert.  
Bei **POP3** werden die Mails vom Server abgerufen und sind dann im Mailprogramm gespeichert. (Sollten Sie sich für diese Methode entscheiden, geht es ab **Punkt 11** weiter.)

- Bei **IMAP** tragen Sie als Hostname **imap.mnet-online.de** und als Benutzernamen Ihre M-net **E-Mail-Adresse** ein. Das **Passwort** wird i.d.R. übernommen und als Punkte angezeigt. Falls nicht tragen Sie Ihr Passwort bitte nochmal händisch ein.




7. Beim Postausgangsserver wird als Hostname **mail.mnet-online.de** eingetragen und als Benutzernamen erneut Ihre M-net **E-Mail-Adresse** und das **Passwort**.





8. Tippen sie dann auf **Weiter**.


9. Im nächsten Fenster tippen Sie auf **Sichern**.



10. Ihre **E-Mail-Adresse** ist nun erfolgreich eingerichtet und Sie können über die **Mail App** Ihre Mails verwalten.




11. Sollten Sie **POP3** verwenden, tragen Sie als Hostname **pop.mnet-online.de** und als Benutzernamen Ihre M-net **E-Mail-Adresse** ein. Das **Passwort** wird i.d.R. übernommen und als Punkte angezeigt. Falls nicht tragen Sie Ihr Passwort nochmal händisch ein.





12. Beim Postausgangsserver wird als Hostname **mail.mnet-online.de** eingetragen und als Benutzernamen erneut Ihre M-net **E-Mail-Adresse** und das **Passwort**.

13. Tippen sie dann auf **Sichern**.




14. Ihre **E-Mail-Adresse** ist nun erfolgreich eingerichtet und Sie können über die **Mail App** Ihre Mails verwalten.



# Mozilla Thunderbird

Starten Sie Thunderbird

1. Bei der Ersteinrichtung öffnet sich das Fenster **Konto einrichten**.
2. Geben Sie Ihren **Namen**, **Mailadresse** sowie **Mailpasswort** ein und klicken auf **Manuelle Einrichtung**.



Konto einrichten

## Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Geben Sie zur Verwendung Ihrer derzeitigen E-Mail-Adresse deren Zugangsdaten ein.  
Thunderbird wird automatisch nach funktionierenden und empfohlenen Server-Konfigurationen suchen.

Ihr vollständiger Name  
Maxi Maler

E-Mail-Adresse  
maxi.maler@mnet-mail.de


Passwort  
.....

Passwort speichern

**Manuell einrichten** Abbrechen Weiter

Ihre Zugangsdaten werden nur lokal auf Ihrem Computer gespeichert.

3. Es öffnen sich weitere Zeilen zur Eintragung der Mailserverdaten.
4. Sie haben hier die Wahl zwischen zwei Protokollen beim Posteingangsserver:  
**IMAP** und **POP3**.  
Bei **IMAP** verbleiben die Mails auf dem Server und werden mit dem Mailprogramm synchronisiert.  
Bei **POP3** werden die Mails vom Server abgerufen und sind dann im Mailprogramm gespeichert.
5. Bei **IMAP** tragen Sie als Hostname **imap.mnet-online.de** und Port **143** ein und wählen als Verbindungssicherheit **STARTTLS** und Authentifizierungsmethode **Passwort, normal** aus. Der Benutzername entspricht der Mailadresse.



Konto einrichten

### Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Geben Sie zur Verwendung Ihrer derzeitigen E-Mail-Adresse deren Zugangsdaten ein.  
Thunderbird wird automatisch nach funktionierenden und empfohlenen Server-Konfigurationen suchen.

Ihr vollständiger Name  
Maxi Maler

E-Mail-Adresse  
maxi.maler@mnet-mail.de

Passwort  
.....

Passwort speichern

#### Manuelle Einrichtung

**POSTEINGANGS-SERVER**

Protokoll: **IMAP**

Hostname: imap.mnet-online.de

Port: 143

Verbindungssicherheit: STARTTLS

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

Benutzername: maxi.maler@mnet-mail.de

**POSTAUSGANGS-SERVER**

Hostname: mail.mnet-online.de

Port: 587


Verbindungssicherheit: STARTTLS

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal


Benutzername: maxi.maler@mnet-mail.de

Nicht sicher, was ausgewählt werden soll?  
[Dokumentation zur Einrichtung](#) - [Hilfeforum](#) - [Datenschutzerklärung](#)

6. Sollten Sie **POP3** verwenden, tragen Sie als Hostname **pop.mnet-online.de** und Port **995** ein und wählen als Verbindungssicherheit **STARTTLS** und Authentifizierungsmethode **Passwort, normal** aus. Der Benutzername entspricht der Mailadresse.



7. Beim Postausgangsserver wird als Hostname **mail.mnet-online.de** mit dem Port **587** eingetragen und als Verbindungssicherheit **STARTTLS** und Authentifizierungsmethode **Passwort, normal**. Der Benutzername entspricht der **Mailadresse**.
8. Wenn Sie alle Daten eingetragen haben, klicken Sie bitte auf **Fertig**.



Konto einrichten

E-Mail-Adresse  
maxi.maler@mnet-mail.de

Passwort  
••••••

Passwort speichern

**Manuelle Einrichtung**

**POSTEINGANGS-SERVER**

Protokoll: IMAP

Hostname: imap.mnet-online.de

Port: 143

Verbindungssicherheit: STARTTLS

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

Benutzername: maxi.maler@mnet-mail.de

**POSTAUSGANGS-SERVER**

Hostname: mail.mnet-online.de

Port: 587

Verbindungssicherheit: STARTTLS

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

Benutzername: maxi.maler@mnet-mail.de

[Erweiterte Einstellungen](#)


Erneut testen Abbrechen **Fertig**

Nicht sicher, was ausgewählt werden soll?  
[Dokumentation zur Einrichtung](#) - [Hilfeforum](#) - [Datenschutzerklärung](#)

Thunderbird wird versuchen, die Werte für leer gelassene Felder automatisch zu erkennen.

Ihre Zugangsdaten werden nur lokal auf Ihrem Computer gespeichert.


9. Im Anschluss erhalten Sie den Hinweis, dass das Konto erfolgreich hinzugefügt wurde. Mit Klick auf **Beenden** ist die Einrichtung abgeschlossen und Sie landen in Ihrer Postfachansicht.




# Gmail (Android 13)

Starten Sie die Gmail App

1. Tippen Sie oben links auf die **drei Striche** und im folgenden Menü auf **Einstellungen**.





2. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und wählen im Auswahlbildschirm der Mailanbieter auf **Sonstige**.



3. Geben Sie auf der folgenden Seite Ihre M-net Mailadresse an und tippen auf **MANUELL EINRICHTEN**.




4. Wählen Sie im folgenden Fenster Ihren gewünschten Kontotyp aus. Sie haben hier die Wahl zwischen zwei Protokollen beim Posteingangsserver: **IMAP** und **POP3**.  
Bei **IMAP** verbleiben die Mails auf dem Server und werden mit dem Mailprogramm synchronisiert.  
Bei **POP3** werden die Mails vom Server abgerufen und sind dann im Mailprogramm gespeichert.
5. Wenn Sie als Kontotyp Privat (**IMAP**) auswählen geben Sie im folgenden Fenster Ihr Mailpasswort ein und tippen auf **Weiter**.



6. Als Eingangsserver tragen Sie im folgenden Fenster bitte **imap.mnet-online.de** ein und tippen auf **Weiter**.

Für den Fall, dass Sie ein **POP3** Konto verwenden, wählen Sie als Kontotyp Privat (**POP3**) aus und wählen als Eingangsserver **pop.mnet-online.de**.

7. Als Ausgangsserver tragen Sie anschließend **mail.mnet-online.de** ein und tippen auf **Weiter**.



13:01 45%


**Einstellungen des Eingangsservers**

Nutzername  
maxi.maler@mnet-mail.de

Passwort  
.....

Server  
imap.mnet-online.de

**WEITER**



11:53 23%

**Einstellungen des Ausgangsservers**

Anmeldung erforderlich


Nutzername  
maxi.maler@mnet-mail.de

Passwort  
.....

SMTP-Server  
mail.mnet-online.de

**WEITER**


8. Sie können im folgenden Menü optional Kontooptionen festlegen (z.B. Häufigkeit des Abrufs neuer E-Mails). Tippen Sie wieder auf **Weiter**.



9. Im nächsten Fenster können Sie noch einen Absendernamen angeben und auf **Weiter** tippen.

10. Ihre Mailadresse wurde nun erfolgreich angelegt.

11. Da in Android Smartphones die Gmail Adresse zwangsweise voreingestellt ist, hilft ein Tipp auf die drei Striche links oben und auf Auswahl **Alle Posteingänge**, um auch die Mails der **M-net Adresse** sichtbar zu machen.




# Samsung E-Mail

(Version 6.1.94.2)


Starten Sie die Samsung E-Mail-App

1. Tippen Sie oben links auf die **drei Striche** und im folgenden Menü auf das **Zahnrad** für die Einstellungen.




2. Tippen Sie danach auf **Konto hinzufügen**, um ein weiteres Konto anzulegen.

3. Im nächsten Menü tippen Sie auf **Weitere**.



4. Geben Sie nun Ihre M-net **E-Mailadresse** und das **E-Mailpasswort** ein und tippen auf **Anmelden**.



5. Sie befinden sich nun bereits im Posteingang Ihrer E-Mail-Adresse. Ihre Einrichtung war erfolgreich.

# E-Mail-Einstellungen für weitere Programme

Gern teilen wir Ihnen die benötigten Daten für die Konfiguration von E-Mail-Programmen mit, die nicht in dieser Anleitung zu finden sind.

Auch können sich die in dieser Anleitung beschriebenen Punkte und Abbildungen, je nach Herstellerupdate geringfügig ändern. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir den Einsatz von E-Mail-Programmen, welche durch den Hersteller noch Support erhalten.

## Posteingangsserver:

**POP3 Konto** (E-Mails werden vom Server kopiert und dann vom Server gelöscht)

[pop.mnet-online.de](https://pop.mnet-online.de) (Port 110)

Wichtig: Unterstützt das E-Mail-Programm kein TLS, sondern nur SSL, verwenden Sie den Port 995.

**IMAP Konto** (E-Mails verbleiben bis zur manuellen Löschung immer auf dem Server)

[imap.mnet-online.de](https://imap.mnet-online.de) (Port 143)

Wichtig: Unterstützt das E-Mail-Programm kein TLS, sondern nur SSL, verwenden Sie den Port 993.

## Postausgangsserver:

[mail.mnet-online.de](https://mail.mnet-online.de) (Port 587)

Wichtig: Die Authentifizierung am Postausgangsserver ist notwendig.

Achten Sie darauf, dass Passwörter im Klartext (PLAIN, normal) gesendet werden. Diese Auswahl ist zu treffen, sollte die Option verfügbar sein. Die Sicherheit des Passwortes ist durch die verschlüsselte Übertragung (TLS) gewährleistet.